



Windows

Pagina di prova stampante

Pagina di prova

Se è possibile leggere queste informazioni, la stampante Generic 36C-6SeriesPCL è stata installata correttamente su W7-PC2.

Le seguenti informazioni descrivono le impostazioni dei driver e della porta della stampante.

Ora di inoltro:	11:36:41 31/07/2015
Nome computer:	W7-PC2
Nome stampante:	Olivetti D-Color MF362
Modello stampante:	Generic 36C-6SeriesPCL
Supporto stampa a colori:	Sì
Nome porta/e:	192.168.1.210
Formato dati:	RAW
Ubicazione:	
Commento:	
Nome driver:	KOAYQJAT.dll
File di dati:	KOAYQJAG.DLL
File di configurazione:	KOAYQJAC.DLL
File della Guida:	KOAYQJA_.CHM
Versione driver:	1.00
Ambiente:	Windows x64
Monitor:	36C-6SeriesPCL Language Monitor

Altri file utilizzati dal driver:

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAB.DLL	(2.0.4006.25383)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAD.DLL	(1,0,0,1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAE.DLL	(1,0,0,1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAF.DLL	(1,0,0,1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAJ.DLL	(1,0,0,1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAK.DLL	(12.21)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAM.DLL	(2, 7, 0, 1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAN.DLL	(1.3.2774.25595)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAO.DLL	(5.0.0.5)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAP.DLL	(12.52)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAR.DLL	(1,0,0,1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAS.DLL	(1,0,0,1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAU.DLL	(1,0,0,1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAW.DLL	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAX.DLL	(1,0,0,1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAY.DLL	(12.52)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAC.KPD	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAD.KPD	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAM.KPD	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJA_.KPD	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAA.KMP	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAB.KMP	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAC.KMP	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAD.KMP	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAE.KMP	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAF.KMP	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAG.KMP	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAW.EXE	(12.21)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAF.fl	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJAJ.ini	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOBDrvAPIIF.dll	(0, 2, 0, 0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOBDrvAPIIF32.dll	(0, 2, 0, 0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOBDrvAPIW64.exe	(0, 3, 0, 0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJA_.cd	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\KOAYQJA_.cn	